

## **Aktualizacja kwartalna SYKAL-2001 programu i baz danych - II kwartał 2003 r.**

Aktualizację wykonujemy jak zawsze w 2-ch krokach:

1. najpierw z instalacyjnej płyty CD dla SYKAL-2001 uruchamiamy 4-tą opcję - „Aktualizacja kwartalna”. Po zaakceptowaniu (wyszukaniu) katalogu z programem SYK2001.exe - nastąpi jego wymiana na aktualną postać
2. a następnie uruchamiamy program SYKAL-2001 i tam, wybierając **Administracja - Aktualizacja**, przeprowadzimy modyfikację baz danych. W wyświetlonym oknie (Uwaga - zmiana!) pozostawiamy opcję lokalizacji pliku sterującego (BIN) na płycie CD-ROM - i po kliknięciu „Dalej” system dokona aktualizacji baz danych.

W obecnej aktualizacji kwartalnej wprowadziliśmy szereg użytecznych rozszerzeń programowych:

- Dla monitorów 17-calowych (i większych) przetwarzanie kosztorysów na całej szerokości ekranu.

Pozwoliło to na zorganizowanie pracy nieomal jak na końcowej postaci kosztorysu, tj. na wydruku. Uzyskano widoczną korzyść przy kosztorysach ofertowych i inwestorskich a w tym w wersji uproszczonej, gdzie teraz wprowadzanie danych odbywa się w jednym wierszu. Przez wpisanie w kolumnie „podstawa pozycji” litery „C” (cena robót) możemy dalej zamienić cenę jednostkową (wyliczoną wg. normy) na cenę własną, wprowadzoną „z ręki”.
- Możliwość otwarcia dowolnego kosztorysu otrzymanego z zewnątrz w niezmięnionej postaci

System SYKAL uniemożliwiał dotychczas otwarcie kosztorysu z brakującymi poziomami cen. Obecnie zmieniliśmy to, wprowadzając opcję „PRZEGLĄDANIE”, którą wybieramy w POZIOMACH CEN. Opcja ta pozwala jedynie na przeglądanie i wydruk tego kosztorysu.

Dla umożliwienia jego aktualizacji musimy wejść ponownie w POZIOMY CEN i wybrać poziomy cen i stawek z istniejących. System nie zmienia jednak automatycznie cen, lecz umożliwia wybór po pytaniu „Czy mam pobrać nowe cen?”. Także przy cenach zerowych system zapyta „Czy uzupełnić ceny zerowe?”. Odpowiedź „NIE” pozostawi ceny zerowe, do późniejszego ich uzupełnienia przez nas „ręcznie”.
- Bieżący podgląd tabeli elementów scalonych na dole kosztorysu.

Tabelę wywołujemy (i likwidujemy) klikając na dole ekranu ikonkę „TES”. Tabela jest aktualizowana w trakcie aktualizacji kosztorysu, co umożliwia „dopieszczenie” wprowadzanych danych do oczekiwanej końcowej wartości kosztorysu.
- Możliwość wprowadzenia bezpośrednio do kosztorysu dowolnej (o dowolnym symbolu) pozycji (normy, materiału, sprzętu).

Dotychczas przy wprowadzaniu nieistniejącej w zbiorze normy, materiału, sprzętu system SYKAL wymuszał pobieranie jedynie „wzorcowych” symboli (000-00...) z „przywiązanyymi” jednostkami miar.

Obecnie zmieniliśmy to - umożliwiając wprowadzanie do kosztorysu normy (i dalej materiału, sprzętu) o dowolnym symbolu. Po wpisaniu takiego symbolu - dalej system poprosi o podanie nazwy, jednostki miary i ilości i zażąda wprowadzenia dalej nakładów (R, M, S). Nakłady te możemy wprowadzać ze zbiorów (po F4) lub też wpisać dowolny swój symbol (dla materiału i sprzętu) i dalej jego nazwę i sm.

Wprowadziliśmy także możliwość zastąpienia symbolu normy własnym formatem symbolu. Dokonujemy tego, stając na polu Symbol, po wciśnięciu klawisza „F2”. Możemy wtedy wpisać własny format - ale także podmienić np. „202-08-29-01-50” na „012-08-29-01-00”.

- Uproszczenie automatycznego wprowadzenia zmiany poziomów cen - także obowiązkowej przy brakach poziomów.

Obecnie „rozdzieliliśmy” wprowadzanie zmian cenników (Materiałów, Sprzętu i Cen Robót) od zmian stawek (Robocizny i Narzutów kosztów). Po kliknięciu „Poziomy cen ..” ukaże się możliwość wyboru:

- domyślne cenniki (Cr, M, S) i domyślne stawki (R, Nk)
- domyślne cenniki (Cr, M, S) i stawki (R, Nk) branżowe
- domyślne cenniki (Cr, M, S) ale stawki bez zmian

Dla przypomnienia - Domyślne poziomy cen ustawiamy po wyborze: Kosztorysy - Ustawienia - Domyślne Poziomy Cen

- Zwiększenie dokładności obliczeń kosztorysów poprzez wprowadzenie dla opcji kosztorysu z jednostkami prostymi - obliczeń (i wydruków) na 4-ch miejscach po przecinku.
- Możliwość wyłączenia komunikatów o błędach i opcjach wydruków.

Pozwala to na przyspieszenie przechodzenia do kolejnych kroków. Wyłączenia komunikatów o błędach dokonujemy na dolnym pasku tabelki z błędami - przez kliknięcie „Ignoruj błędy”, a z opcjami wydruków - przez kliknięcie na prostokątku przed wybraniem „Wydruk”.

- Rozszerzenie możliwości ustalania kwotowych (w miejsce procentowych) wartości narzutów i zysku - dla wszystkich typów kosztorysów i z podziałem na grupy.
- Opcję automatycznego rozmieszczenia sąsiadująco otwartych okien np. ustawienie obok siebie 2-ch otwartych kosztorysów, kosztorysu i jego wydruku, kosztorysu i zbioru norm czy też materiałów.

Opcją tą sygnalizujemy rozpoczęcie przez nas prac nad innym, bardziej poręcznym rozwiązaniem „schowka”, tj. przenoszenia danych (grupy, pozycji, nakładu, obmiaru) między kosztorysami lub kosztorysem i zbiorami.

Załączając życzenia, aby wprowadzone zmiany ułatwiły Państwu pracę - oczekujemy na uwagi i propozycje. Z poważaniem